

パラメタ定義リスト

1. メニュー仕様
2. パラメタファイル一覧
3. ナンバリング仕様
4. ユーザエラーメッセージ一覧
5. 出力データファイル仕様
6. パラメタ設定共通仕様
7. 新納付書(バッチ票)
8. 新納付書(データ)
9. 新納付書(セパレータ)
10. 旧納付書(バッチ票)
11. 旧納付書(データ)
12. 旧納付書(セパレータ)
13. 特徴(バッチ票)
14. 納付書(データ)
15. 法人(バッチ票)
16. 法人(データ)

1. メニュー仕様

(1) 読取りパッケージ

変更/追加箇所は赤字

頁	番号	機 能	データ出力	出力ファイル名		
				テキストデータ	CSVデータ	イメージデータ
0	0					
	1	納付書読取り (新帳票)	新規	DATA_NOUFUN	-	-
	2	納付書修正 (新帳票)	更新	DATA_NOUFUN	-	-
	3					
	4	特徴読取り	新規	DATA_TOKUCHO	-	-
	5	特徴修正	更新	DATA_TOKUCHO	-	-
	6					
	7	法人税読取り	新規	DATA_HOUJIN	-	-
	8	法人税修正	更新	DATA_HOUJIN	-	-
1	9					
	0					
	1	納付書読取り (旧帳票)	新規	DATA_MOUFU	-	-
	2	納付書修正 (旧帳票)	更新	DATA_MOUFU	-	-
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					

①テキストデータの出力先フォルダは「C:\OCRDATA」とします。(テキストデータファイルの拡張子はありません。)

2. パラメタファイル一覧

変更/追加箇所は赤字

No.	業 務 名	ドキュメントファイル	読取り制御	IDフォーマット			
1	納付書(新帳票)	新noufuny.cfg	Noufuny	Noufuni.fmt	Noufuni.fsf	Noufuni.lif	
2	納付書(旧帳票)	noufuy.cfg	Noufuy	Noufui.fmt	Noufui.fsf	Noufui.lif	
3	特徴	tokuchoy.cfg	Tokuchoy	Tokuchoi.fmt	Tokuchoi.fsf	Tokuchoi.lif	Tokuchoi.sdi
4	法人税	houjin.cfg	HoujinY	Houjini.fmt	Houjini.fsf	Houjini.lif	Houjini.sdi

No.	業 務 名	個別フォーマット					
1	納付書(新帳票)	NoufunB.fmt	NoufunB.fsf	NoufunB.lif	-	-	-
		NOUFN.fmt	NOUFN.fsf	NOUFN.lif	NOUFN.chk	-	-
		NoufunSp.fmt	NoufunSp.fsf	NoufunSp.lif	-	-	-
2	納付書(旧帳票)	NoufuB.fmt	NoufuB.fsf	NoufuB.lif	-	-	-
		NOUF.fmt	NOUF.fsf	NOUF.lif	NOUF.chk	-	-
		NoufuSep.fmt	NoufuSep.fsf	NoufuSep.lif	-	-	-
3	特徴	tokuchoB.fmt	tokuchoB.fsf	tokuchoB.lif	-	tokuchoB.fm2	tokuchoB.fs2
		TOKUCHO.fmt	TOKUCHO.fsf	TOKUCHO.lif	TOKUCHO.chk	TOKUCHO.fm2	TOKUCHO.fs2
4	法人税	HoujinB.fmt	HoujinB.fsf	HoujinB.lif	-	HoujinB.fm2	HoujinB.fs2
		HOUJIN.fmt	HOUJIN.fsf	HOUJIN.lif	HOUJIN.chk	HOUJIN.fm2	HOUJIN.fs2

3. ナンバリング仕様

(1) ナンバリングは読み取った帳票に6桁 [#####(シーケンス番号)] を印字します。

4. ユーザエラーメッセージ一覧

コード	エラーメッセージ
47	シーケンスフィールドです。数字入力してください。
48	フィールド間演算チェックエラーです。
49	ディジットチェックエラーです。
50	確認表示フィールドです。正しいか確認してください。

(標準値のままとします。)

5. 出力データファイル仕様

(1) 読取りパッケージは次のファイルを出力します。


①テキスト(文字)データファイル(メニュー仕様に記載したファイル)

②パッチ修正情報ファイル(メニュー仕様に記載したファイル名.wkX 例:XXXXX.WK0)

・複数のワークファイルを出力します。読取り終了後は[X]の値が[0][1][2]と、3種類のファイルが出力されます。

(2) テキスト(文字)データファイルは、JIS8単位コードで1帳票1レコードのシーケンシャルファイルとして出力します。

・ファイル内のデータ形式は以下の通りとなります。



CR: キャリッジ・リターン・コード
LF: ラインフィールド・コード
EOF: エンド・オブ・ファイル・コード

※ 詳細は、[OCRパッケージ4 機能/操作・解説書] マニュアルの、[出力データ形式]の項を参照願います。

6. パラメタ設定共通仕様

(1) シーケンス番号

①前回読取った時のシーケンス番号を継続(引継)します。

(2) 修正画面様式

①修正画面全体のサイズは、画面領域1280×1024ピクセルのVDTに対して、全画面表示されるサイズとします。

ただし、Windows のタスクバーは常に前面に表示される様にします。

7. 新納付書(バッチ票)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufuny.cfg
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufuny
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufuni.fmt
	C:\OCR32\VDOUT\Noufuni.fsf
	C:\OCR32\VDOUT\Noufuni.lif
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\NoufunB.fmt
	C:\OCR32\VDOUT\NoufunB.fsf
	C:\OCR32\VDOUT\NoufunB.lif

※旧帳票と異なる箇所は赤字

出力データ										パラメタ定義												備考					
No.	行	F	項目	全角 レン グス	開始	終了	行定義		フィールド定義							データチェック定義											
							行種	垂直 位置	F 種	枠H	枠W	枠G / 枠B	水平位置		文字 TBL	桁 寄せ	ユーザ属性	SPチェック	データチェック定義								
													開始	終了					全	間	左		右	無	L	N	D
			データ長	半角	4	1	4																				
			ヘッダレングス	半角	2	5	6																				
			エラー情報	半角	1	7	7																				
			シート情報	半角	5	8	12																				
			個別フォーマットファイル名	半角	8	13	20																				
			帳票ID	半角	6	21	26																				
			シーケンス番号	半角	6	27	32																				
1	01	01	帳票コード	半角	1	33	33	通常	275	単独	60	50	1	370	—	○ M	—										
2		02	バッチ	半角	4	34	37	通常	275	単独	60	50	1	523	—	○ M	—										
3		03	年度	半角	3	38	40	通常	275	単独	60	50	1	1005	—	○ M	—										
4	02	01	公金日	半角	7	41	47	通常	360	単独	60	50	1	370	—	○ M	—										
5		02	領収日	半角	7	48	54	通常	360	単独	60	50	1	805	—	○ M	—										
6	03	01	総件数	半角	3	55	57	通常	440	単独	60	50	1	370	—	○ M	—										
7	04	01	収納額合計	半角	13	58	70	通常	525	単独	60	50	1	370	—	○ M	—										
8	05	01	延滞金合計	半角	11	71	81	通常	615	単独	60	50	1	370	—	○ M	—										

<文字TBL: 半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース読み	選択文字
1	A	しない	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
2	B	する	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
3	K	する	アイエウオカキクサシスセソチフナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤヨラリレロワヅー
4	M	する	0123456789-
5	N	しない	0123456789-
6	S	する	+##*%?.,:;<=>@'\$/\ '`%

<文字TBL: 文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	○	手書き枠有り	下基準

帳票長さ	1143
帳票幅	1270
帳票厚さ	70

超音波式重送検知: ON

<読取り位置基準>

No.	方向	基準
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左端チェック無し

<データチェック定義>

No.	チェック記号	チェック内容
1	チ	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	間	インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	左	左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	右	右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	無	ノンスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	ニューメリックチェック
8	D	ディジットチェック

8. 新納付書(データ)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\WOUT\Wnoufuny.cfg
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\WOUT\Wnoufuny
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\WOUT\Wnoufuni.fmt
	C:\OCR32\WOUT\Wnoufuni.fsf
	C:\OCR32\WOUT\Wnoufuni.lif
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\WOUT\Wnoufun.fmt
	C:\OCR32\WOUT\Wnoufun.fsf
	C:\OCR32\WOUT\Wnoufun.lif
	C:\OCR32\WOUT\Wnoufun.chk

※旧帳票と異なる箇所は赤字

				出力データ				パラメタ定義												データチェック定義										備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	行	F	項 目	全角 ／ 半角	レ ン グ ス	開始	終了	行定義		フィールド定義								データチェック定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								行種	垂直 位置	F 種	枠H	枠W	枠G	水平位置		文字	桁	ユーザ属性	SPチェック																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

<文字TBL:半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース読み	選択文字
1	I	しない	0123456789
2	A	しない	ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
3	B	する	ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
4	K	する	アイエオカキクコサシセソタチツテナニホヘホマミモヤユヨリルレロフワン
5	M	する	0123456789
6	N	しない	0123456789
7	S	する	+-#%&?_<=>@`\$%&()/*~!@%
8	Z	する	-0123456789

<文字TBL:文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	■	活字枠無し	中基準

帳票長さ	1143
帳票幅	1245
帳票厚さ	70

超音波式重送検知:ON

<読取り位置基準>

No.	方向	基準
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左幅チェック無し

<データチェック定義>

No.	チェック記号	チェック内容
1	SP	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	チ	間 インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	エ	左 左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	ツ	右 右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	ク	無 フォントスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	ニューメリックチェック
8	D	ディジットチェック

<演算式>

演算式①:1ライン目ディジットチェック1

1ライン目・データ部の拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットは1ライン目・CD2
使用テーブル:拡張ディジット2、エラーコード:49

演算式②:1ライン目ディジットチェック2

1ライン目・CD2と1ライン目・データ部との拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットは1ライン目・CD1
エラーコード:49
使用テーブル:拡張ディジット1、エラーコード:49

演算式③:2ライン目ディジットチェック1

2ライン目・データ部の拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットは2ライン目・CD2
エラーコード:49

演算式④:2ライン目ディジットチェック2

2ライン目・CD2と2ライン目・データ部との拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットは2ライン目・CD1
エラーコード:49

テーブル名:拡張ディジット1

#	設定項目	設定内容
1	除数	11
2	非数字入力変換	数字以外→0
3	スペース変換	しない
4	重み方向	左端
5	重みテーブル項目数	16
6	重み桁数	1桁
7	和の取り方	全数
8	使用禁止余り特定文字	^
9	チェック桁数	1桁
10	重みテーブル	2131415161718191
11	ルックアップテーブル	01234567890

テーブル名:拡張ディジット2

#	設定項目	設定内容
1	除数	10
2	非数字入力変換	数字以外→0
3	スペース変換	しない
4	重み方向	左端
5	重みテーブル項目数	16
6	重み桁数	1桁
7	和の取り方	全数
8	使用禁止余り特定文字	^
9	チェック桁数	1桁
10	重みテーブル	9181716151413121
11	ルックアップテーブル	0123456789

9. 新納付書(セバレータ)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufunv.cfg
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufunv
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufuni.fmt
	C:\OCR32\VDOUT\Noufuni.fsf
	C:\OCR32\VDOUT\Noufuni.lif
拡張ユーティリティファイル名称	-
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\NoufunSp.fmt
	C:\OCR32\VDOUT\NoufunSp.fsf
	C:\OCR32\VDOUT\NoufunSp.lif

※旧帳票と異なる箇所は赤字

出力データ				パラメタ定義														備考
No.	行	F	項目	全角	半角	開始	終了	行種	垂直位置	F種	枠H	枠W	枠G	水平位置	文字	桁寄せ	ユーザ属性	
				イン	グス									開始	終了	TBL	SPチェック	
			データ長	半角	4	1	4											
			ヘッダレングス	半角	2	5	6											
			エラー情報	半角	1	7	7											
			シート情報	半角	5	8	12											
			個別フォーマットファイル名	半角	8	13	20											
			帳票ID	半角	6	21	26											
			シーケンス番号	半角	6	27	32											
1	01	01	1ライン目・右側15文字	半角	15	33	47	通常	440	単独	50	-	25	805	1208	N	-	セバレータフィールド

<文字TBL: 半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース読み	選択文字
1	N	しない	0123456789-

<文字TBL: 文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	■	活字枠無し	中基準

帳票長さ	1143
帳票幅	1245
帳票厚さ	70

超音波式重送検知: ON

<データチェック定義>

No.	チェック記号	チェック内容
1	SP	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	チ	間 インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	エ	左 左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	ッ	右 右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	ク	無 ノンスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	ニューメリックチェック
8	D	ディジットチェック

<読取り位置基準>

No.	方向	基準辺
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左端チェック無し

<セバレータ>

- ・0枚指定: 全て0にする
- ・シート異常帳票読み: しない
- ・マッチングなし時: 規定の動作をする
- ・ID不正読み: ID不正読みをしない
- ・マッチング順序: セバレータ帳票アイテムの指定順
- ・認識エラー処理: 通常
- セバレータID指定

#	ID値	正規表現	マッチングデータ	マッチングフィールド
1	01	使用する	[*]+	1
2	10	使用する	[0-9][0-9][0-9]+	1

10. 旧納付書(バッチ票)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\OUT\Noufuy.cfg
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\OUT\Noufuy
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\OUT\Noufui.fmt
	C:\OCR32\OUT\Noufui.fsf
	C:\OCR32\OUT\Noufui.lif
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\OUT\NoufuB.fmt
	C:\OCR32\OUT\NoufuB.fsf
	C:\OCR32\OUT\NoufuB.lif

				出力データ				パラメタ定義										データチェック定義						備 考
項 目				全角 レ 半角	開始	終了	行種	垂直 位置	F 種	枠H	枠W	枠G バ	フィールド定義 水平位置 開始 終了		文字 TBL	桁 寄せ	ユーザ属性	SPチェック 全間左右無LND						
No.	行	F																						
			データ長	半角	4	1	4																	
			ヘッダレングス	半角	2	5	6																	
			エラー情報	半角	1	7	7																	
			シート情報	半角	5	8	12																	
			個別フォーマットファイル名	半角	8	13	20																	
			帳票ID	半角	6	21	26																	
			シーケンス番号	半角	6	27	32																	
1	01	01	帳票コード	半角	1	33	33	通常	275	単独	60	50	1	370	-	O	M	-						
2		02	バッチ	半角	4	34	37	通常	275	単独	60	50	1	523	-	O	M	-						
3		03	年度	半角	3	38	40	通常	275	単独	60	50	1	1005	-	O	M	-						
4	02	01	公金日	半角	7	41	47	通常	360	単独	60	50	1	370	-	O	M	-						
5		02	領収日	半角	7	48	54	通常	360	単独	60	50	1	805	-	O	M	-						
6	03	01	総件数	半角	3	55	57	通常	440	単独	60	50	1	370	-	O	M	-						
7	04	01	収納額合計	半角	13	58	70	通常	525	単独	60	50	1	370	-	O	M	-						
8	05	01	延滞金合計	半角	11	71	81	通常	615	単独	60	50	1	370	-	O	M	-						

<文字TBL: 半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース	選択文字
1	A	しない	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
2	B	する	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
3	K	する	アイウエカキクコサシセツチテニホヘキミメモヤユリルロフアン
4	M	する	0123456789-
5	N	しない	0123456789-
6	S	する	+##*%?.,;<=>@'\$/\ '`%

<文字TBL: 文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	O	手書き枠有り	下基準

帳票長さ	1143
帳票幅	1270
帳票厚さ	70

超音波式重送検知: ON

<読取り位置基準>

No.	方向	基準
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左端チェック無し

<データチェック定義>

No.	チェック記号	チェック内容
1	チ	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	間	インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	左	左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	右	右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	無	ノンスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	ニューメリックチェック
8	D	ディジットチェック

11. 旧納付書(データ)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\WDOU\T\noufuy.cfg
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\WDOU\T\noufuy
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\WDOU\T\noufui.fmt
	C:\OCR32\WDOU\T\noufui.fsf
	C:\OCR32\WDOU\T\noufui.lif
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\WDOU\T\noufu.fmt
	C:\OCR32\WDOU\T\noufu.fsf
	C:\OCR32\WDOU\T\noufu.lif
	C:\OCR32\WDOU\T\noufu.CHK

出力データ							パラメタ定義												備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	行	F	項 目	全角 ／ 半角	レ ン グ ス	開始	終了	行定義		フィールド定義							データチェック定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								行種	垂直 位置	F 種	枠H	枠W	枠G	水平位置 開始 終了	文字 TBL	桁 寄せ	ユーザ属性	SPチェック 全 開 左 右 無 L N D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			データ長	半角	4	1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

<文字TBL:半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース読み	選択文字
1	I	しない	0123456789
2	A	しない	ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
3	B	する	ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
4	K	する	アイエカキクコサシスセソタチナニホヘホマミモヤヨラリロワヅン
5	M	する	0123456789
6	N	しない	0123456789
7	S	する	+##%?,<>@'\$/\ '」%
8	Z	する	-0123456789

<文字TBL:文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	■	活字枠無し	中基準

帳票長さ	1143
帳票幅	1245
帳票厚さ	70

超音波式重送検知:ON

<読取り位置基準>

No.	方向	基準
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左幅チェック無し

<データチェック定義>

No.	チェック記号	チェック内容
1	SP	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	チ	間 インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	エ	左 左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	ツ	右 右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	ク	無 ハンスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	ニューメリックチェック
8	D	ディジットチェック

<演算式>

演算式①:1ライン目ディジットチェック1

1ライン目・データ部の拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットは1ライン目・CD2
使用テーブル:拡張ディジット2、エラーコード:49

演算式②:1ライン目ディジットチェック2

1ライン目・CD2と1ライン目・データ部との拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットは1ライン目・CD1
エラーコード:49
使用テーブル:拡張ディジット1、エラーコード:49

演算式①:2ライン目ディジットチェック1

2ライン目・データ部の拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットは2ライン目・CD2
エラーコード:49

演算式②:2ライン目ディジットチェック2

2ライン目・CD2と2ライン目・データ部との拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットは2ライン目・CD1
エラーコード:49

テーブル名:拡張ディジット1

#	設定項目	設定内容
1	除数	11
2	非数字入力変換	数字以外→0
3	スペース変換	しない
4	重み方向	左端
5	重みテーブル項目数	16
6	重み桁数	1桁
7	和の取り方	全数
8	使用禁止余り特定文字	^
9	チェック桁数	1桁
10	重みテーブル	2131415161718191
11	ルックアップテーブル	01234567890

テーブル名:拡張ディジット2

#	設定項目	設定内容
1	除数	10
2	非数字入力変換	数字以外→0
3	スペース変換	しない
4	重み方向	左端
5	重みテーブル項目数	16
6	重み桁数	1桁
7	和の取り方	全数
8	使用禁止余り特定文字	^
9	チェック桁数	1桁
10	重みテーブル	9181716151413121
11	ルックアップテーブル	0123456789

12. 旧納付書(セバレータ)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufuy.cfg
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufuy
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\Noufui.fmt
	C:\OCR32\VDOUT\Noufui.fsf
	C:\OCR32\VDOUT\Noufui.lif
拡張ユーティリティファイル名称	-
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\VDOUT\NoufuSep.fmt
	C:\OCR32\VDOUT\NoufuSep.fsf
	C:\OCR32\VDOUT\NoufuSep.lif

出力データ								パラメタ定義														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	行	F	項目	全角 レ 半角	開始 ガス	終了	行定義		フィールド定義						データチェック定義																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							行種	垂直 位置	F 種	枠H	枠W	枠G	水平位置 開始 終了	文字 TBL	桁 寄せ	ユーザ属性	SPチェック 全 間 左 右 無 L N D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			データ長	半角	4	1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

13. 特徴(パッチ票)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\WOUT\Wtokuchoy.cfg
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\WOUT\Wtokuchoy
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\WOUT\Wtokuchoi.fmt
	C:\OCR32\WOUT\Wtokuchoi.fsf
	C:\OCR32\WOUT\Wtokuchoi.lif
	C:\OCR32\WOUT\Wtokuchoi.sdi
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\WOUT\WtokuchoB.fmt
	C:\OCR32\WOUT\WtokuchoB.fsf
	C:\OCR32\WOUT\WtokuchoB.lif
	C:\OCR32\WOUT\WtokuchoB.fm2
	C:\OCR32\WOUT\WtokuchoB.fs2

				出力データ				パラメタ定義												備考				
				全角		開始	終了	行定義		フィールド定義						データチェック定義								
No.	行	F	項目	半角	レ	グ	ス	行種	垂直位置	F種	枠H	枠W	枠G	水平位置	文字	桁寄せ	ユーザ属性	SPチェック	全間		左右	無	L	N
			データ長	半角		4	1	4						開始	終了	TBL								
			ヘッダレングス	半角		2	5	6																
			エラー情報	半角		1	7	7																
			シート情報	半角		5	8	12																
			個別フォーマットファイル名	半角		8	13	20																
			帳票ID	半角		6	21	26																
			シーケンス番号	半角		6	27	32																
1	01	01	帳票コード	半角		1	33	33	通常	275	単独	60	50	1	370	-	○ M	-						
2		02	パッチ	半角		4	34	37	通常	275	単独	60	50	1	523	-	○ M	-						
3		03	年度	半角		3	38	40	通常	275	単独	60	50	1	1005	-	○ M	-						
4	02	01	公金日	半角		7	41	47	通常	360	単独	60	50	1	370	-	○ M	-						
5		02	領収日	半角		7	48	54	通常	360	単独	60	50	1	805	-	○ M	-						
6	03	01	総件数	半角		3	55	57	通常	440	単独	60	50	1	370	-	○ M	-						
7	04	01	収納額合計	半角		13	58	70	通常	525	単独	60	50	1	370	-	○ M	-						
8	05	01	延滞金合計	半角		11	71	81	通常	615	単独	60	50	1	370	-	○ M	-						

<文字TBL: 半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース読み	選択文字
1	A	しない	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
2	B	する	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
3	K	する	アイウエオカキクケサシスセソタチツテナニホヘロミムメヤユヨリレロワラン
4	M	する	0123456789-
5	N	しない	0123456789-
6	S	する	+##*%?.,;<>@`\$&()/'!%#

<文字TBL: 文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	O	手書き枠有り	下基準

帳票長さ	1143
帳票幅	1270
帳票厚さ	70

超音波式重送検知: ON

<読取り位置基準>

No.	方向	基準辺
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左幅チェック無し

<データチェック定義>

No.	72記号	チェック内容
1	チ	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	間	インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	左	左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	右	右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	無	アンスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	ニューメリックチェック
8	D	ディジットチェック

<フォーム識別>

サイズ識別イメージ選択	OCR画像
帳票長さ	1143
帳票幅	1270
帳票長さマージン許容値	15
マージン許容値	15
帳票幅マージン許容値	15
マージン許容値	15

14. 特徴(データ)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\WDOU\T\Tokuchoy.cfr
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\WDOU\T\Tokuchoy
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\WDOU\T\Tokuchoi.fmt
	C:\OCR32\WDOU\T\Tokuchoi.fsf
	C:\OCR32\WDOU\T\Tokuchoi.lif
	C:\OCR32\WDOU\T\Tokuchoi.sdi
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\WDOU\T\TOKUCHO.fmt
	C:\OCR32\WDOU\T\TOKUCHO.fsf
	C:\OCR32\WDOU\T\TOKUCHO.lif
	C:\OCR32\WDOU\T\TOKUCHO.chk
	C:\OCR32\WDOU\T\TOKUCHO.fm2
	C:\OCR32\WDOU\T\TOKUCHO.fs2

出力データ				パラメタ定義														データチェック定義				備 考				
No.	行	F	項 目	全角 ／ 半角	レ グス	開始	終了	行定義		フィールド定義						SPチェック				L	N		D			
								垂直 位置	行種	F 種	枠H	枠W	枠G ベタ	水平位置 開始 終了	文字 TBL	桁 寄せ	ユーザ属性	全間	左右					無		
			データ長	半角	4	1	4																			
			ヘッダレングス	半角	2	5	6																			
			エラー情報	半角	1	7	7																			
			シート情報	半角	5	8	12																			
			個別フォーマットファイル名	半角	8	13	20																			
			帳票ID	半角	6	21	26																			
			シーケンス番号	半角	6	27	32																			
1	01	01	ID	半角	2	33	34	通常	230	単独	50	-	20	120	190	○ N	-									演算式:①②
2	02	02	OCRバンド1	半角	2	35	36	通常	220	連続左	50	-	25	224	-	■ N	-	レ								演算式:①②
3	03	03	2	半角	2	37	38	通常		連続中	-	-	-	-	-	■ N	-	レ								演算式:①②
4	04	04	3	半角	2	39	40	通常		連続中	-	-	-	-	-	■ N	-	レ								演算式:①②
5	05	05	4	半角	10	41	50	通常		連続中	-	-	-	-	-	■ N	-	レ								演算式:①②
6	06	06	5	半角	9	51	59	通常		連続中	-	-	-	-	-	■ N	-	レ								演算式:①②③
7	07	07	6	半角	1	60	60	通常		連続中	-	-	-	-	-	■ N	-	レ								演算式:①②
8	08	08	7	半角	1	61	61	通常		連続右	-	-	-	-	910	■ N	-	レ								演算式:②
9	02	01	給与分	半角	9	62	70	通常	440	単独	50	50	1	560	-	○ h	-	レ	レ			レ				演算式:③④
10	02	02	退職所得分	半角	9	71	79	通常	485	単独	50	50	1	560	-	○ M	-	レ	レ			レ				演算式:③④
11	03	03	延滞金	半角	9	80	88	通常	570	単独	50	50	1	560	-	○ h	-	レ	レ			レ				演算式:③④
12	03	01	合計金額	半角	9	89	97	通常	740	単独	50	50	1	560	-	○ h	-	レ	レ			レ				演算式:③④
13	04	01	年月	半角	4	98	101	通常	313	単独	50	40	1	122	-	○ H	-	レ	レ	レ		レ				

<文字TBL:半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース	選択文字
1	I	しない	0123456789
2	A	しない	ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
3	B	する	ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
4	K	する	ｱｲｳｴｵｶｷｸｻｼｽﾅﾈﾊﾋﾌﾍﾜﾖﾐﾔﾚﾝｼﾞ
5	M	する	0123456789-
6	N	しない	0123456789-
7	S	する	+##%?_<=>@`\$&()/'!%&
8	Z	する	-0123456789
9	H	しない	-0123456789
10	h	する	-0123456789

<文字TBL:文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	■	活字枠無し	中基準
2	○	手書き枠有り	下基準

帳票長さ	1143
帳票幅	1143
帳票厚さ	70

超音波式重送検知:ON

<読取り位置基準>

No.	方向	基準
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左端チェック無し

<データチェック定義>

No.	チェック記号	チェック内容
1	SP	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	間	インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	エ	左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	ウ	右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	ク	ハンスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	ニューメリックチェック
8	D	ディジットチェック

<演算式>

演算式①:ディジットチェック1

ID・OCRバンド1～6の拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットはOCRバンド7

使用テーブル:拡張ディジット1、エラーコード:49

演算式②:ディジットチェック2

ID・OCRバンド1～7の拡張ディジットチェックを行います。チェックディジットはOCRバンド8

エラーコード:49

演算式③:OCRバンド5がALL0、給与分がALLスペース、退職所得分がALLスペース、延滞金がALLスペース、合計金額がスペースでない時。

合計金額を給与分に代入します。

演算式④:合計金額がスペースでなくかつ給与分・退職所得分・延滞金が合計金額が違う時エラーとします。

2ライン目・CD2と2ライン目・データ部とのディジットチェックを行います。チェックディジットは2ライン目・CD1

エラーコード:48

テーブル名:拡張ディジット1

#	設定項目	設定内容
1	除数	11
2	非数字入力変換	数字以外→0
3	スペース変換	しない
4	重み方向	右端
5	重みテーブル項目数	6
6	重み桁数	1桁
7	和の取り方	全数
8	使用禁止金り特定文字	-
9	チェック桁数	1桁
10	重みテーブル	234567
11	ルックアップテーブル	10987654321

15. 法人(バッチ票)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\WDOU\Houjin.cfr
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\WDOU\HoujinY
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\WDOU\Houjin.fmt
	C:\OCR32\WDOU\Houjin.fsf
	C:\OCR32\WDOU\Houjin.lif
	C:\OCR32\WDOU\Houjin.sdi
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\WDOU\HoujinB.fmt
	C:\OCR32\WDOU\HoujinB.fsf
	C:\OCR32\WDOU\HoujinB.lif
	C:\OCR32\WDOU\HoujinB.fm2
	C:\OCR32\WDOU\HoujinB.fs2

出力データ				パラメタ定義																	備考			
No.	行	F	項目	全角 ／ レ グ	開始	終了	行定義		フィールド定義							データチェック定義								
							行種	垂直位置	F種	枠H	枠W	枠G	水平位置	文字	桁	ユーザ属性	SPチェック							
													開始	終了	TBL	寄せ		全間	左右	無	L	N	D	
			データ長	半角	4	1	4																	
			ヘッダレングス	半角	2	5	6																	
			エラー情報	半角	1	7	7																	
			シート情報	半角	5	8	12																	
			個別フォーマットファイル名	半角	8	13	20																	
			帳票ID	半角	6	21	26																	
			シーケンス番号	半角	6	27	32																	
1	01	01	帳票コード	半角	1	33	33	通常	275	単独	60	50	1	370	-	O M	-							
2		02	バッチ	半角	4	34	37	通常	275	単独	60	50	1	523	-	O M	-							
3		03	年度	半角	3	38	40	通常	275	単独	60	50	1	1005	-	O M	-							
4	02	01	公金日	半角	7	41	47	通常	360	単独	60	50	1	370	-	O M	-							
5		02	領収日	半角	7	48	54	通常	360	単独	60	50	1	805	-	O M	-							
6	03	01	総件数	半角	3	55	57	通常	440	単独	60	50	1	370	-	O M	-							
7	04	01	収納額合計	半角	13	58	70	通常	525	単独	60	50	1	370	-	O M	-							
8	05	01	延滞金合計	半角	11	71	81	通常	615	単独	60	50	1	370	-	O M	-							

<文字TBL: 半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース読み	選択文字
1	A	しない	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
2	B	する	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
3	K	する	アイエオカキクコサシスセソチツテナニホヘホマミメモヤユヨリルレロワヅン
4	M	する	0123456789-
5	N	しない	0123456789-
6	S	する	+##\$%&'()*@\$/\ !%&

<文字TBL: 文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	O	手書き枠有り	下基準

帳票長さ	1143
帳票幅	1270
帳票厚さ	70

超音波式重送検知: ON

<読取り位置基準>

No.	方向	基準辺
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左端チェック無し

<データチェック定義>

No.	記号	チェック内容
1	テ	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	間	インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	左	左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	右	右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	無	ノンスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	数値リミットチェック
8	D	ディジットチェック

<フォーム識別>

サイズ識別イメージ選択	OCR画像
帳票長さ	1143
帳票幅	1270
帳票長さマシナリ許容値	20
マシナリ許容値	20
帳票幅マシナリ許容値	20
マシナリ許容値	20

16. 法人(データ)

ドキュメントファイル名称	C:\OCR32\WDOU\Houjin.cfr
読取り制御ファイル名称	C:\OCR32\WDOU\Houjin.Y
IDフォーマットファイル名称	C:\OCR32\WDOU\Houjin.fmt
	C:\OCR32\WDOU\Houjin.fef
	C:\OCR32\WDOU\Houjin.lif
	C:\OCR32\WDOU\Houjin.sdi
個別フォーマットファイル名称	C:\OCR32\WDOU\HOUJIN.fmt
	C:\OCR32\WDOU\HOUJIN.fsf
	C:\OCR32\WDOU\HOUJIN.lif
	C:\OCR32\WDOU\HOUJIN.chk
	C:\OCR32\WDOU\HOUJIN.fm2
	C:\OCR32\WDOU\HOUJIN.fs2

				出力データ				パラメタ定義																			
				全角 ／ レ グス	開始	終了	行定義		フィールド定義							データチェック定義											
No.	行	F	項 目				行種	垂直 位置	F 種	枠H	枠W	枠G ／ ベツタ	水平位置 開始	終了	文字 TBL	桁 寄せ	ユーザ属性	SPチェック	全	間	左	右	無	L	N	D	備 考
			データ長	半角	4	1	4																				
			ヘッダレングス	半角	2	5	6																				
			エラー情報	半角	1	7	7																				
			シート情報	半角	5	8	12																				
			個別フォーマットファイル名	半角	8	13	20																				
			帳票ID	半角	6	21	26																				
			シーケンス番号	半角	6	27	32																				
1	01	01	(口座名)処理事項	半角	10	33	42	通常	835	単独	50	-	20	172	583	■ N	-										
2		02	法人番号	半角	9	43	51	通常	835	単独	50	-	20	610	825	■ N	-										
3	02	01	事業年度	半角	12	52	63	通常	910	単独	50	-	20	20	510	■ N	-										
4		02	申告区分	半角	2	64	65	通常	910	単独	50	-	20	700	825	■ N	-										
5	03	01	法人税割額	半角	11	66	76	通常	1010	単独	120	51	0	280	-	○ h	-										演算式:①
6		02	均等割額	半角	11	77	87	通常	1120	連続中	80	51	0	280	-	○ h	-										演算式:①
7		03	延滞金	半角	11	88	98	通常	1200	連続中	80	51	0	280	-	○ h	-										演算式:①
8		04	合計	半角	11	99	109	通常	1368	連続中	50	51	0	276	-	○ h	-										演算式:①

<文字TBL:半角文字種テーブル>

No.	TBL	スペース読み	選択文字
1	I	しない	0123456789
2	A	しない	ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
3	B	する	ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
4	K	する	アイウエオカキククサンスンソツツナニホヘホマミムモヤユラリルロワランー
5	M	する	0123456789-
6	N	しない	0123456789-
7	S	する	+*#%&'`~<>@#\$%^&()*~
8	Z	する	-0123456789
10	h	する	-0123456789

<文字TBL:文字タイプ記号>

No.	記号	文字タイプ	下基準
1	■	活字枠無し	中基準
2	○	手書き枠有り	下基準

帳票長さ	1778
帳票幅	864
帳票厚さ	70

超音波式重送検知:ON

<読取り位置基準>

No.	方向	基準辺
1	垂直位置	先端基準
2	水平位置	左幅チェック無し

<データチェック定義>

No.	チェック記号	チェック内容
1	SP	全 オールスペースチェック(未記入時エラー)
2	チ	間 インナースペースチェック(文字間にスペースがあるとエラー)
3	エ	左 左端スペースチェック(左端にスペースがあるとエラー)
4	ツ	右 右端スペースチェック(右端にスペースがあるとエラー)
5	ク	無 ノンスペースチェック(記入時エラー)
6	L	指定桁以下エラー
7	N	ニューメリックチェック
8	D	ディジットチェック

<演算式>

演算式①:合計がスペースでなくかつ法人税額+均等割額+延滞金が合計が違う時エラーとします。
エラーコード:48